

Liebe m.objects Freunde.

## Zwei Tonspuren zur Spitzenpegelmessung gleichzeitig markieren Tipp 6

Dies ist nicht so einfach, aber Herr Richter meint dazu:

*Schalten Sie einfach die anderen Tonspuren stumm und machen Sie dann eine Spitzenpegel – Suche für das gesamte Arrangement (also rechte Maustaste außerhalb der Objekte drücken).*

*Um viele Tonspuren gleichzeitig stumm zu schalten, können Sie auch die rechte Maustaste auf dem Mute – Knopf links von einer Spur drücken, die aktiv bleiben soll. (Solo – Modus). Eine zweite Spur kann dann mit der linken Maustaste wieder aktiviert werden.*

*Linke Taste: diese Spur aktivieren / deaktivieren.*

*Rechte Taste: alle anderen Spuren aktivieren / deaktivieren.*

Rainer Schulze–Kahleyss